

## ERRATUM

Suite à un problème de mise en page, les explications du sac de sport à la page 26 de votre magazine sont incomplètes. Vous trouverez ci-dessous l'intégralité des explications (étapes 1 à 12) pour coudre ce modèle.

Bonne couture !

### EXPLICATIONS

**1.** Découper les pièces du patron. Repasser l'entoilage volumineux et la Vlieseline pour les pièces 1-6 et 9 sur l'envers du tissu. Selon le repère sur le patron 1, percer des petits trous dans deux des pièces 1 et les deux morceaux de Decovil correspondants pour les clous du fond, à l'aide d'un perforateur ou faire de petites entailles avec des ciseaux pointus.

**2.** Fond de sac : assembler les pièces 2 et 3 sur les bords latéraux, endroit contre endroit, et les piquer à la pièce 1 (avec les trous de fond préperforés), endroit contre endroit, en suivant le repère sur la pièce 1. Piquer un côté de chaque fermeture à glissière de 70 cm de long, en partant du milieu avant (les fermetures à glissière se rejoignent au milieu avant), endroit contre endroit, jusqu'à la couture de la pièce 2. Assembler les deuxièmes pièces du patron 2 et 3 sur les bords latéraux et les piquer, endroit contre endroit, à une autre pièce du patron 1.

**3.** Placer les deux parties du fond l'une dans l'autre, endroit contre endroit, les assembler sur le bord supérieur de la pièce de patron 3, juste au-dessus des maillons de la fermeture à glissière, et retournez par l'ouverture de la pièce 2. Couper les morceaux de Decovil pour la pièce 1 en les réduisant d'environ 1 cm sur tout le pourtour et les insérer par

l'ouverture. Veiller à ce que les trous prédécoupés dans le fond soient superposés. Ensuite, insérer les clous de sol conformément aux instructions du fabricant.

**4.** Piquer la troisième pièce 1 à l'autre côté des fermetures à glissière, endroit contre endroit, et faire de même avec le patron 2 qui se trouve à l'intérieur. Couper le morceau de Decovil pour la pièce 2 plus petit d'environ 1 cm sur tout le pourtour et l'insérer dans l'ouverture de la pièce 2.

**5.** Poche : ganser les bords supérieur et inférieur de la pièce 4a avec un bout de sangle de 18 cm de long. Placer le bouton-pression en suivant les repères sur les pièces 4 (devant) et 4a. Couper une sangle d'une longueur de 1,15 m et la piquer selon la pièce 4, en saisissant la pièce 4a. Répéter la couture de la sangle sur la partie arrière de la pièce 4, sans la poche filet plaquée.

**6.** Monter la fermeture à glissière de 80 cm de long sur les pièces du patron 5 en suivant le repère des pièces et en raccourcissant éventuellement l'extrémité arrière. Piquer les bords supérieurs des pièces du patron 6 respectivement sur les bords latéraux de la pièce 5 avec fermeture éclair, endroit contre endroit. Couper deux sangles de 25 cm de long et passer une boucle coulissante dans chacune

d'elles. Replier et fixer chaque extrémité sur 2 cm et piquer selon la pièce 6.

**7.** Piquer la partie centrale, composée des pièces de patron 5 et 6, avec les bords longitudinaux tout autour contre le bord latéral et le bord supérieur des deux pièces 4, endroit contre endroit. Avec la face envers dirigée vers l'extérieur, enfiler toute la partie du sac par le bas sur la pièce du fond, composée des pièces du patron 1, 2 et 3, piquer endroit contre endroit sur le bord supérieur de la fermeture à glissière et piquer sur la pièce 2 dirigée vers l'extérieur. Couper le morceau de Decovil pour la pièce 1 d'environ 1 cm plus petit sur tout le pourtour, le coller au centre et sur le bord avec du ruban adhésif double face et le placer sur la pièce de fond supérieure 1. Retourner le sac par l'ouverture de la fermeture à glissière.

**8.** Doublure intérieure : Ganser la pièce 8 avec un bout de sangle de 62 cm sur le bord supérieur et assembler les coins, endroit contre endroit. Selon le repère de la pièce 4, y piquer le sac intérieur en tissu de doublure 2. Sur la deuxième pièce 4, piquer la bande Velcro en suivant les indications du patron. Piquer les bords latéraux des pièces 5 sur les bords supérieurs des pièces 6. Piquer les deux bords longitudinaux, endroit contre endroit, sur les pièces 4 (avec sac intérieur et bande Velcro). Placer la pièce 1 en tissu de doublure 1 sur le bord inférieur de la pièce 4, endroit contre endroit.

**9.** Bâtir la doublure intérieure dans le sac, envers contre envers, et la coudre à la main au point invisible sur le bord intérieur de la fermeture à glissière.

**10.** Sur les bords supérieurs et inférieurs des deux pièces 7, monter la fermeture à glissière de 25 cm de long en piquant à ras, piquer la bande Velcro sur l'endroit du tissu conformément au repère de patron, la placer dans la pliure du tissu, endroit contre

endroit, et fermer les bords latéraux. Laisser la fermeture à glissière légèrement ouverte pour retourner le sac intérieur. Monter maintenant le sac intérieur sur la face crochet du Velcro se trouvant sur la doublure.

**11.** Épingler les pièces 9, endroit contre endroit, et les assembler en piquant tout autour à l'exception d'une petite ouverture pour retourner. Après avoir retourné, fermer l'ouverture par des points à la main et piquer les bandes Velcro selon le repère du patron. Veiller à ce que la face velours du Velcro soit cousue sur l'envers de la pièce 9 ! Piquer la sangle déjà cousue sur le devant au milieu de la pièce 9.

**12.** Passer toute la sangle restante une fois dans la boucle coulissante sur la pièce 6, rabattre une extrémité de 2 cm, rabattre encore de 2 cm, piquer et bloquer. Tirer une boucle de serrage à travers l'autre extrémité, la faire passer dans la deuxième boucle coulissante et la faire repasser dans la boucle de serrage. Ici aussi, replier l'extrémité sur 2 cm, piquer et bloquer.